


## Export

ייצוא ווידאו בפורמטים שונים לפי תפריט **Export Options**




- **Print** – הדפסה יפתח חלון המאפשר הכנסת כותרת עליונה ותחתונה כמו כן הכנסת הערות לגבי התמונה הנשמרת.
- **Individual Frames** – שמירת תמונה או סידרת תמונות בלחיצה על לחצן setup ניתן להגדיר את איכות התמונות.
- **Database Format** - שמירת ווידאו בפורמט מערכת, ניתן לצפייה באמצעות תוכנת ocularis viewer.
- **AVI File** - שמירת סרטון בפורמט mpeg4 כולל אפשרות לרישום הערות אשר יופיעו כחלק מהסרטון בתחילתו
- ניתן לבחור בין אכויות שונות ומקודדים ע"י לחצן setup. בפורמט זה ניתן לצפות בכל מחשב ללא תוכנה ייעודית.
- **Create Bookmark** - יצירת סימניות לשמירה ולצורך תחקור מאוחר יותר. גישה ל-Bookmarks תתבצע ע"י בחירה ב-Views <Tools <Bookmark.

## תהליך שמירת אירוע

1. מעבר ממצב צפייה LIVE למצב BROWSE


2. צביעת האזור לשמירה בסגול



a.




b.




c.


3. לוחצים EXPORT




4. בוחרים באפשרות Database Format



5. נפתח חלון:




1. לוחצים על הפקד לשמירת נתיב האירוע. נפתח חלון:



יש ללחוץ על פקד "צור תיקיה חדשה", לתת שם לתיקיה וללחוץ אישור.


2. יש לתת שם לאירוע (רצוי ששם התיקיה ושם האירוע יהיו זהים)
3. בחירת מצלמות נוספות במידת הצורך.
4. יש לסמן V במשבצת הנ"ל
5. לוחצים על EXPORT.

## פתיחת הקובץ




1.

a. יש לפתוח את התיקיה OCULARIS VIEWER



b. יש לפתוח את הקובץ OCULARIS VIEWER ומיד לסגור אותו.  
c. חזרה לתיקיה הראשית.



d. פתיחת הקובץ לצפייה.